

Reader

Installation et utilisation

1. PRÉPARATION DE L'INSTALLATION

• Configuration recommandée

Mémoire vive : 1 Go

Espace disque minimum: 850 Mo (32 bits) ou 2 Go (64 bits)

Lecteur de cédérom : 8X et plus

Systèmes d'exploitation pris en charge : Windows Server 2003 SP2, Windows Vista SP1 ou version ultérieure, Windows Server 2008 (non pris en charge sur le rôle principal du serveur), Windows 7, Windows Server 2008 R2 (non pris en charge sur le rôle principal du serveur)

Architectures prises en charge: x86 (32 bits), x64 (64 bits)

Applications: Internet Explorer, Word et Excel sous Office 2003 et suivants (Office 2007 ou suivants conseillés) version 32 bits uniquement, Adobe[®] Reader[®]

Points à vérifier avant l'installation

- 1 Vous devez pouvoir accéder au disque dur et au lecteur de CD-ROM.
- 2 Vous devez posséder les droits d'administrateur.
- 3 Toutes vos applications doivent être fermées.

2. INSTALLATION

Avertissement

Installation de Microsoft .NET Framework 4

Dans le premier temps de l'installation de votre produit **AUDITsoft**, lorsque vous lancerez l'exécution du **setup** (*cf. procédures d'installation ci-dessous*), une installation de **Microsoft .NET Framework 4** va s'effectuer. À la fin de l'installation de **Framework 4**, votre poste redémarrera et l'installation d'**AUDITsoft** se lancera automatiquement.

Insérez le CD-ROM AUDITsoft Reader dans le lecteur de CD-ROM.

Sur Windows XP

- 1. Cliquez sur « Démarrer » puis « Exécuter ».
- 2. Tapez X:\SETUP.EXE dans la ligne de commande (X représente la lettre

de votre lecteur de cédérom; **D** par exemple) ou utilisez le bouton « **Parcourir** ». Cliquez sur « **OK** ».

> Sur Windows Vista

Les fichiers contenus dans le CD-ROM s'affichent automatiquement au bout de quelques secondes.

- 1. Faites un clic droit sur le fichier setup.exe.
- 2. Sélectionnez « Exécuter en tant qu'administrateur ».

Si les fichiers contenus dans le CD-ROM ne s'affichent pas ou si vous souhaitez lancer l'installation manuellement, reportez-vous à « Installation manuelle ».

➤ Sur Windows 7

À partir de la fenêtre de dialogue :

- 1. Sélectionnez « Ouvrir le dossier et afficher les fichiers » :
- 2. Faites un clic droit sur le fichier setup.exe;
- 3. Sélectionnez « Exécuter en tant qu'administrateur ».

Si les fichiers contenus dans le CD-ROM ne s'affichent pas ou si vous souhaitez lancer l'installation manuellement, reportez-vous à « Installation manuelle ».

> Installation manuelle

- 1. Cliquez sur « Démarrer ».
- 2. Sélectionnez « Ordinateur ».
- 3. Cliquez sur le lecteur du CD-ROM.
- 4. Faites un clic droit sur le fichier setup.exe.
- 5. Sélectionnez « Exécuter en tant qu'administrateur ».

> Options d'installation

Dès que l'installation démarre, laissez-vous guider.

À l'option « Tout le monde » ou « Seulement moi », sélectionnez « Tout le monde ».

3. UTILISATION DU LOGICIEL

1. Vous avez installé AUDITsoft Reader.

À partir d'AUDITsoft 9, on vous a exporté une mission au format AUDITsoft Reader (cf. paragraphe « Export de la mission au format AUDITsoft Reader » du manuel d'utilisateur).

2. Copiez la mission exportée sur votre poste.

En double-cliquant sur le fichier dont le nom est « *AUDITSOFT_nom de la société_date de clôture*.as5 » (exemple : AUDITSOFT_SOCIETE NOUVELLE SA_20061231.as5), vous ouvrirez votre mission au format **AUDITsoft Reader**.